

Конвертирование базы с ПТК «Интеграл» в СПТИ Spider

Подготовка к конвертированию

1. Перед тем как конвертировать базу Вам необходимо запомнить серийный номер программы Интеграл, который имеет вид **INTEGRAL-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx**. Для этого нужно запустить программу «Интеграл» и открыть окно «О программе».

Следует помнить, что **Список УТ и Список пользователей** конвертироваться не будут, поэтому предварительно эту информацию следует запомнить и вручную ввести в программу «Spider».

Определённый диапазон можно конвертировать только один раз. Например, если всего объектов с 1 по 1000, то сегодня можно сконвертировать только с 1 по 99, завтра с 100 по 199 и т.д. Но если диапазон с 1 по 99 хоть раз уже был конвертирован, то повторная конвертация приведет к ошибке.

2. Создать паку с названием **DATABASE** на компьютере, где установлен «Spider».

3. Скопировать файлы **obj*.*, state*.*, хо*.*** из папки **DATABASE**, которая находится на компьютер с программой «Интеграл» (по умолчанию это C:\integral\database) в папку **DATABASE** на компьютер с установленной программой «Spider».

Запуск программы конвертирования. Настройка подключения.

1. Скопируйте программу для конвертирования **IntegralDataTransfer.exe** из архива **IntegralDataTransfer.zip** в каталог с установленной программой «Spider». По умолчанию это каталог **C:/spider**

2. Из папки **Redistribute**, которая находится в том же архиве (**IntegralDataTransfer.zip**), скопируйте все файлы и вставьте их в каталог **C:/Windows/system32**, также в папку с установленной программой «Spider», по умолчанию **C:/spider**. Если при копировании появится окно замены файлов, ответить «Да».

3. Запустите программу **IntegralDataTransfer.exe** и введите данные для подключения к серверу БД «Spider»:

- **Имя базы данных.** Маленькими буквами вводим spider
- **Сервер базы данных.** Общий IP адрес кластера (сервера базы данных), который назначается администратором при настройке.
- **Порт сервера БД.** Вводим 5432
- **Серийный номер Integral.** Вводим предварительно записанный

серийный номер программы Интеграл в формате **INTEGRAL-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX**.

- **Каталог БД Integar1.** Укажите место расположения базы данных «Интеграл».

Копирование данных Integral на сервер

имя базы данных: dgso

Сервер базы данных: 192.168.1.1 Порт сервера БД: 5432

Серийный номер Integral: INTEGRAL-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

каталог БД Integral: C:\DATABASE

Подключить

Задать диапазон: с 1 по 3230

Объекты Состояния Ответственные лица

0 / 0 Err

Подключение к серверу

Для подключения к серверу нажмите кнопку «**Подключить**». При успешном подключении рядом со строкой «Задать диапазон» появится информация о том с какого и по какой номера объектов присутствуют в БД «Интеграл».

Конвертирование

При конвертировании БД «Интеграл» можно указать диапазон объектов, который необходимо скопировать в БД «Spider», учитывая, что конвертирование именно этого диапазона возможно только 1 раз. Для конвертирования последовательно нажимаем на все кнопки: **Объекты, Состояния, Ответственные лица** и после каждого нажатия ждать окончания процесса передачи данных.

Конвертирование завершено!